




# Dorico 6

## Infogalägens omfattningar

© Steinberg Media Technologies GmbH

# Infogalägens omfattningar

Infogalägen har olika omfattningar, från att endast påverka markerade stämmor till att påverka alla musiker och ändra längden på den aktuella takten. Alla omfattningar gäller tills stoppositionen för Infogaläget eller slutet av partiet, beroende på vad som kommer först.

- Du kan ändra Infogaläge i Notationsläget på något av följande sätt:
- Tryck på **Alt-I** för att bläddra mellan de olika Infogalägena.
- I Notverktygslådan, klicka och håll in Infoga , och klicka sedan på den omfattning du vill ha.

Välj **Notation** > **Infoga omfattning** > och sedan [**omfattning**]. (Stämman, Musiker, Globalt, Global justering av aktuell takt)

## I Dorico Pro finns följande omfattningar av Infogalägen:

### Stämman



Infogaläget påverkar bara de markerade stämmorna. Under notinmatning är detta stämman som indikeras av markören. Utöver notinmatning gäller detta alla markerade stämmor, till exempel när du kopierar och klistrar in notmaterial över flera notplan.

### Musiker



Infogaläget påverkar alla stämmor och instrument som tillhör de markerade musikerna. Under notinmatning visas streckade linjer på notplan som påverkas av Infogalägets omfattning över vilka markören inte redan sträcker sig.

### Globalt



Infogaläget påverkar alla musiker i partiet. Under notinmatning visas streckade linjer på notplan som påverkas av Infogalägets omfattning över vilka markören inte redan sträcker sig.

### Global justering av aktuell takt



Infogaläget påverkar alla musiker i partiet, ändrar längden på den aktuella takten och uppdaterar taktarten för att spegla den nya taktlängden. Till exempel förlänger inmatning av noter takternas varaktighet medan borttagning av noter förkortar takternas varaktighet. Under notinmatning visas streckade linjer på notplan som påverkas av Infogalägets omfattning över vilka markören inte redan sträcker sig.

#### TIPS

- 
- Du kan använda Infogaläget **Global justering av aktuell takt** för att skapa och ta bort upptaktstakter genom att ta bort noter/pauser i den första takten i partiet. Du kan också använda den för att förkorta sista takten i partier som börjar med en upptakt.
  - Du kan ändra hur Infogaläget påverkar taktarter på sidan **Inmatningsläge** i **Notinmatning-inställningar**.